

chgpridomain.bat

更新时间 2016,3,10

此工具用来将 Winmail 内某个普通域修改为主域，原主域改成普通域，Winmail 至少要有两个域名才能使用本工具，如果 Winmail 只有一个域名，改名要使用其他工具。
域下的用户名不变，邮箱里的邮件不变，适用版本为 Winmail 5.1-6.0

使用方法：

1. 将压缩文件中的 chgpridomain.bat,sqlite3.exe 文件复制到 Winmail 的安装目录下 server 目录内，与 mailserver.exe 同级。
2. 先停止 Winmail 的服务，如果 Webmail 使用 IIS，要停止 IIS 中的 Winmail 站点。
3. 使用超级管理员 administrator 权限用户，双击运行 chgpridomain.bat。

请输入新的主域名(如 a.com): (输入要改成主域普通域名，该域名在 Winmail 里必须存在)

请按任意键继续...

是否自动修改存储目录名？【Y 修改/直接回车跳过修改】一般输入 y 并回车

请按任意键继续...

请按任意键继续...

修改完成，程序关闭

脚本说明：

1. 脚本会自动备份 mailuser.db,mailgroup.db,domain.db,mailuserstat.db 数据库文件到 Winmail 的安装目录下的 server/backup 目录下,如有异常可以使用备份的文件恢复数据。
2. 脚本运行时，修改目录操作要求用户确认，可以提前备份邮件存储目录。脚本自动修改的路径为原路径下的新建的 域名-mailstore 目录。比如 abc.com-mailstore
3. 如果需要自己调整存储目录，可以跳过目录的修改操作。手工调整目录有不明白的问题请工作时间联系 Winmail 技术支持电话：400-6759851
4. 原主域变更为普通域后，要注意普通域用户在邮件客户端软件中的用户名时要用写全地址，如在新的普通域 abc.com 中的用户 test 的用户名要写成 test@abc.com。
5. 普通域变更为主域后，邮件客户端软件的设置无需变更。

特别注意：

本使用工具有一定的风险，建议提前最好数据备份，也可以使用测试服务器先测试，不建议用户修改本工具。